


Recriar banco de dados usando IBExpert

1 – Registrando o banco de dados atual

Menu Database → Register Database. Configure utilizando o exemplo da figura:



Clique em Test Connect para certificar que deu certo e depois em OK.

2 – Extrairando o Metadata

Conecte ao banco de dados registrado(duplo-clique) e vá em Tools → Extract Metadata.

No campo Filename informe onde o script será gerado.

Guia Meta Objects: Marque a opção **Extract All**.


Guia Data Tables: selecione todas as tabelas clicando no botão “>>”.

Guia Options: **desmarque** “Generate 'create database' statement”.

Guia Options: marque a opção “**Extract Privileges**”.


Defina o formato de Date e DateTime para: MM/DD/YYYY e MM/DD/YYYY HH:NN:SS.

Clique no botão Star Extract (F9), aguarde o processo e ao final clique em “**No**” na msg:



3 – Criando o novo banco de dados

Menu Database → Create Database. Utilize a seguinte configuração:



Ao clicar em OK vai aparecer a tela para registrar. Teste a conexão e confirme o registro.


4 – Importando o Metadata

Conecte ao banco recém-criado (duplo-clique).

Vá em Tools → Script Executive ou (Ctrl+F12). Marque a opção “use current connect”.

Clique no botão Load From File ou (Ctrl + L) e localize o arquivo com o script do metadata.

Como o arquivo é muito grande, vai aparecer a seguinte pergunta:



Clique em Yes e aguarde até que apareça mensagem de erro ou sucesso.

IMPORTANTE: Se der erro na importação, irá aparecer a lista de erros. Neste caso clique com o botão direito sobre os erros e em “Save Messages Log”, salve o relatório de erros em arquivo texto e encaminhe ao Desenvolvimento antes de prosseguir.